



© OZVERLAG, všechna práva vyhrazena

Model 23 Dámský kabát

- návod a pracovní postup na ruční pletení

Pro velikost 36/38 = čísla před závorkou, pro velikost 40/42 = čísla v závorce. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti.

Příze: Maxima značky Schoeller + Stahl

100% vlna, délka návínu = ca. 35 m / 50 g

Barva 101 holz 900 (950) g

Jehlice: č. 10 + 12 značky Schoeller + Stahl

Ostatní potřeby: 1 velký knoflík

Abychom dosáhli rovnoměrného rozdělení barevných efektu, doporučuje se plést střídavě po 2 řadách ze 2 klubek.

Vzor lemu: (vzorek práce: 8,5 ok a 11 řad = 10 x 10 cm)

1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 10

Vzor lemů: Velký perličkový vzor na jehlicích č. 10

1 hladce, 1 obrace, v každé 2. řadě posuneme vzor o 1 oko

Základní vzor: (vzorek práce: 7 ok a 11 řad = 10 x 10 cm)

Lícový žerzej na jehlicích č. 12

Copánek:

Pleteme podle rozkresu pro copánek levého předního dílu a stejně tak copánek pravého předního dílu 1 x řadu 1 – 18, pak stále opakujeme řady 7 – 18.

Zdůrazněné ujímání:

Pravý okraj práce: krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést

Levý okraj práce: 1 oko hladce sejmut, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko

Pracovní postup:

Zadní díl:

Začneme na 53 (61)ok a pleteme 15 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem, přičemž v 1. řadě rovnoměrně ujímáme 9 (11) ok = 44 (50) ok.

Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně zdůrazněně po 10 řadách od lemu a dále pak v každé 5. řadě ještě 3 x 1 oko = 36 (42) ok.

Pro průramky ujímáme zdůrazněně po 58 (57) cm od začátku v každé 2. řadě 3 (4) x 1 oko = 30 (34) ok.

Po 80 cm od začátku všechna oka uzavřeme.

Levý přední díl:

Začneme na 31 (35) ok a oka rozdělíme takto: krajové oko, 16 (20) ok vzorem lemu (poslední oko je rubové), 8 ok malý copánek levého předního dílu, 6 ok vzor lemů, pleteme 15 cm rovně. Pak

pro přechod na základní vzor v 1. řadě rovnoměrně ujímáme 4 (5) ok a pleteme v tomto rozdělení: krajové oko, 11 (14) ok hladce, 1 obrace, 8 ok copánek, 6 ok vzorem lemů = 27 (30) ok.

Postranní tvarování a průramky pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Současně po 52 cm od začátku pro přední zešíkvení ujímáme zdůrazněně na levém okraji práce 1 oko a dále pak ještě v každé 4. řadě 8 x 1 oko. Po 80 cm od začátku zbylých 11 (14) ok náramenice uzavřeme.

Pravý přední díl pleteme zrcadlově (tedy i copánek viz rozkres pravého předního dílu)

Rukáv:

Začneme na 36 (38) ok a pleteme 10 cm vzorem lemu. Pak pokračujeme základním vzorem, v první řadě ujmeme rovnoměrně 11 ok a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 2 (3) hladce, 1 obrace, 8 ok copánek rukáv, 1 obrace, 2 (3) hladce, krajové oko = 25 (27) ok.



Pro rukávovou kouli ujmáme oboustranně zdůrazněně po 32 cm od začátku v každé 2. řadě 9 x 1 oko. Po 48 cm od začátku zbylých 7 (9) ok uzavřeme.

Druhý rukáv pleteme stejně.

Dohotovění:

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy hladkou tenkou barevně stejnou přízí matracovým stehem, vsadíme rukávy. Pro límec nabere z okraje výstřihu rovnoměrně 63 (65) ok a pleteme vzorem lemu. Pracujeme zkrácené řady následovně: začneme přes prostředních 11 (13) ok a z obou stran v každé 2. řadě přidáváme vždy 13 x 2 oka víc, přičemž práci obracíme vždy s 1 nahozením. Když se pak plete opět přes všechna oka, splétáme nahozená oka vždy s okem před nebo za hladce, aby nevznikly žádné díry. Následně pak pleteme ještě 1 řadu přes všechna oka a pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. Výška límce v zadním středu je ca. 24 cm.

Pro knoflíkovou díрку uháčkujeme řetízek z 28 RO, přehneme ho do smyčky a tu našijeme ca. 5 od začátku výstřihu doprostřed lemu levého předního dílu. Našijeme knoflík.



Zopf linkes Vorderteil und Ärmel

		-	-	-	-			17
		-	-	-	-			15
		-	-	-	-			13
		-	-	-	-			11
		-	-	-	-			9
		-	-	-	-			7
		-	-	-	-			5
		-	-	-	-			3
		-	-	-	-			1

Zopf rechtes Vorderteil

-	-	-	-	-	-			17
-	-	-	-	-	-			15
-	-	-	-	-	-			13
-	-	-	-	-	-			11
-	-	-	-	-	-			9
-	-	-	-	-	-			7
-	-	-	-	-	-			5
-	-	-	-	-	-			3
-	-	-	-	-	-			1

Cop levé strany předního dílu a rukávů

Cop pravé strany předního dílu