



© OZ-Verlags GmbH, Rheinfelden, všechna práva vyhrazena
model firmy Schoeller Süssen GmbH z časopisu Maschen-Style 3/13

Dámská ručně pletená taška

Model 11 z ručně pletací příze Filzi a Zarina značky Schoeller+Stahl

Šířka: 35 cm

Výška: 25 cm

Hloubka: 7 cm

příze	barva	
Filzi 100% vlna, délka návínu: ca. 50 m / 50 g	04 marine	900 g 18 klubek
Zarina 94% polyakryl 6% polyester délka návínu: ca. 15 m/ 100 g	06 smaragd	100 g 1 klubko

Jehlice: jehlice č. 7 – 8 a háček č. 8 značky Schoeller + Stahl

Základní vzor 1: (vzorek práce 12 ok a 20 řad = 10 x 10 cm)

Vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 7 – 8.

Základní vzor 2: (vzorek práce 7 ok a 9 řad = 10 x 10 cm)

KS háčkem č. 8.

1. řada: * do tenkého černého okraje příze Zarina vpíchneme přízí Filzi a z 1 okénka uháčkujeme 1 KS, od * stále opakujeme;

2. a 3. řada: KS přízí Filzi;

4. řada: přízí Zarina na okraji vedeme do výšky přes 1 okénko, pak * vpíchneme do 1 KS předešlé řady a následujícího okénka příze Zarina, příze Zarina leží **za prací** a uháčkujeme 1 KS, od * stále opakujeme;

5. a 6. řada: KS přízí Filzi;

7. řada: stejně jako 4. řada, jen příze Zarina leží **před prací**.

2. – 7. řadu stále opakujeme. Přízí Zarina se háčkuje tedy v každé 3. řadě, třásně leží potom vždy na lícové straně.

Pracovní postup:

Pro přední a zadní stranu začneme po 58 okách přízí Filzi na jehlicích č. 7-8 a pleteme základním vzorem 1 35 cm a oka uzavřeme. Pak začneme na 10 ok přízí Filzi na jehlicích č. 7-8 a pleteme 35 cm pro pravý boční díl, 48 cm pro dno, 35 cm pro levý boční díl a 130 cm pro ucha tašky v jednom kuse, pak oka uzavřeme.

Klopa tašky:

Začneme na 25 RO přízí Filzi a háčkujeme základním vzorem 2. Po 18 řadách práci ukončíme.

Dohotovení:

Přední a zadní díl na sebe položíme rubem. Mezi ně naháčkujeme díl pro pravý boční díl, dno a levý boční díl 1 řadou krátkých sloupků, háčkovací okraj leží venku. Ukončovací řadu ucha tašky našijeme nahoře na boční díl.

Rozměry tašky před zplstěním:

Šířka: ca. 48 cm, výška: ca. 35 cm, hloubka: ca. 10 cm.

Plstění:

Klopa tašky se neplstí zároveň s taškou v pračce. Zbytek tašky plstíme v pračce na 40°. Pak tašku dobře natáhneme do tvaru a vycpeme novinami. Pokud taška nemá po zplstění správné rozměry, opakujeme zplstění v pračce ještě jednou. Po uschnutí našijeme na tašku klopu.

Základní návod plstění viz:

<http://pleteni.eu/navody-na-pleteni-a-udrzba/navod-na-plsteni-rucne-vyrobenych-upletu-v-pracce.htm>