

Model 16 Letní dámský pletený kabátek z příze Kendy

Pro velikost 38 = údaje před závorkou, pro velikost 42 = údaje v závorce, pro velikost 46 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.

příze	barva	38	42	46
Kendy značky Schoeller+Stahl 51% bavlna 45% polyakryl 4% polyamid Délka návinu = ca. 180 m / 100 g	02 koralle	500 g 5 klubek	600 g 6 klubek	700 g 7 klubek

Jehlice: č. 4,5 a 5,5.

Ostatní potřeby: 1 květinová jehlice značky Jim Knopf, art. č. 13231, barva 04 altsilber.

Základní vzor: 1: (vzorek práce 16 ok a 23 řad = 10 × 10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 4,5.

Základní vzor 2: (vzorek práce 10 ok a 15 řad = 10 × 10 cm). Vroubek s puštěnými oky na jehlicích č. 5,5.

- 1. řada:** krajové oko, *1 oko hladce, 1 nahodit*, končíme 1 okem hladce, krajové oko;
- 2. řada:** krajové oko, hladce, přičemž nahození předchozí řady necháme spadnout z jehlice a oko vytáhneme do délky, krajové oko.

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. a 2. řadu stále opakujeme.

Pracovní postup

Kabátek se plete v jednom kuse, začínáme u šálového límce.

Začneme na 223 (231) 239 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme základním vzorem 1. Po 15 cm od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 5,5 základním vzorem 2. Po 35 (37) 39 cm od začátku oboustranně uzavřeme 45 ok pro přední díl a zbylá oka rozdělíme následovně: 40 (42) 44 ok rukáv, 53 (57) 61 ok zadní díl, 40 (42) 44 ok rukáv a všechny díly dopleteme odděleně. Nejdřív dopleteme přes prostředních 53 (57) 61 ok zadní díl. Pleteme tedy dalších 45 cm základním vzorem 2, pak oka uzavřeme. Pak pleteme přes vnější vždy 40 (42) 44 ok rukávů dál. Pro každý rukáv pleteme 35 cm dál základním vzorem 2, pak pleteme ještě 10 cm na jehlicích č. 4,5 základním vzorem 1, přičemž v 1. řadě rovnoměrně ujmáme 0 (2) 4 ok = 40 ok. Pak oka uzavřeme.

Dohotovení:

Díl vypneme podle stříhu, navlhčíme a necháme uschnout. Pro postranní švy podle stříhu položíme díly podle stříhu označeními * na * a pravý postranní šev sešijeme matracovým stehem. Pak položíme díly ° na ° a sešijeme levý postranní šev matracovým stehem.

Sešijeme rukávové švy matracovým stehem.