© Schoeller Süssen GmbH
for „fashion & style“

AUSTERMANN®
fashion & style

Dámský svetr

Návrh: Eva Varpio

Model 151008 whisper

Pro vel. 36/38 = 1. údaj
Pro vel. 42/44 = 2. údaj
Pro vel. 48/50 = 3. údaj
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.

příze	barva	36/38	42/44	48/50
Whisper **55% vlna** **45% bavlna** **Délka návinu = 117 m / 50 g**	11 türkis	400 g 8 klubek	500 g 10 klubek	600 g 12 klubek

Jehlice č. 3,5 + 4,5, kruhová jehlice č 4,5 háček č. 4,5.

Vzorek práce je nutné přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic.

Vzor lemu:
Vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 3,5.

Základní vzor:
(vzorek práce 20,5 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4,5. Jsou zakresleny lícové i rubové řady, lícové řady pleteme zprava doleva, rubové řady zleva doprava. Rozkres začíná jednou rubovou řadou. Mezi 2. a 13. řadou, stejně jako mezi 16. – 23. řadou se v opakovaném vzoru (MS) nachází o 1 oko méně. Prázdné čtverečky nemají žádný význam, slouží pouze k lepšímu přehledu. Stále opakujeme 1. – 28. řadu.

Zdvojené oko:
Příze leží před prací a do prvního oka vpíchneme jako při pleten obrace. Oko zvedneme na pravou jehlici a přízi utáhneme pevně dozadu, čímž se oko stáhne z jehlice a leží tak zdvojeně na jehlici. Příze se musí pevně utáhnout dozadu, aby nevznikla žádná dírka. Následující oko musíme také dobře utáhnout. Když pak pleteme přes zdvojené oko, vpichujeme do obou částí ok a oka spleteme podle vzoru.

Pracovní postup:

Zadní díl:
Začneme na 92 (108/124) ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 4 řady vzorem lemu. Pak pokračujeme na jehlicích č. 4,5 základním vzorem v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 5 (6/7) x MS, končíme 10 oky za MS, krajové oko.

Průramky:
Po 40 cm od začátku si práci na obou stranách označíme.

Výstřih pravá strana:
Po 55 (57/59) cm od začátku = ve 143. (149. /153.) řadě v logice vzoru je na jehlicích o 6 (7/8) ok méně = 86 (101/116) ok, prostředních 30 (35/38) ok odložíme a obě strany dokončíme odděleně. Nejdřív pleteme přes 28 (33/39) ok pravé poloviny = začátek řady dál. U 3. velikosti se připočítávají i oka přidaná ve 14. řadě vzoru. V každé následující lícové řady necháme na konci řady 1 x 5 a 1 x 2 oka neupletená na levé jehlici stát, práci vždy otočíme s 1 zdvojeným okem a pleteme řadu zpátky.

Náramenice pravá strana:
Po 57 (59/61) cm od začátku zbylých 21 (26/32) ok uzavřeme.

© Schoeller Süssen GmbH
for „fashion & style“

AUSTERMANN®
fashion & style

Výstřih levá strana:
Nyní pleteme přes 28 (33/39) ok levé poloviny dílu = konec řady dál. V každé následující rubové řadě necháme na konci řady 1 x 5 a 1 x 2 oka neupletená na levé jehlici stát, práci vždy otočíme s 1 zdvojeným okem a pleteme řadu zpátky.

Náramenice levá strana:
Po 57 (59/61) cm od začátku zbylých 21 (26/32) ok uzavřeme. 44 (49/52) ok výstřihu odložíme.

Přední díl:

Přední díl je o 6 cm kratší než zadní díl.

Začneme na 92 (108/124) ok na jehlicích č. 5 a pleteme 4 řady vzorem lemu. Pak pokračujeme na jehlicích č. 4,5 základním vzorem v tomto rozdělení ok: krajové oko, 5 (6/7) x MS, končíme 10 oky za MS, krajové oko.

Průramky:
Po 34 cm od začátku si práci na obou stranách označíme.

Výstřih pravá strana:
Po 43 (45/47) cm od začátku prostředních 14 (19/22) ok odložíme a obě strany dokončíme odděleně. Nejdřív pleteme přes 39 (41/47) ok pravé poloviny = začátek řady dál. V každé následující lícové řadě necháme na konci řady 1 x 5, 1 x 3, 1 x 2 a 5 x 1 oka neupletená na levé jehlici stát, práci vždy otočíme s 1 zdvojeným okem a pleteme řadu zpátky.

Náramenice pravá strana:
Po 51 cm od začátku zbylých 22 (26/32) ok uzavřeme. (Technicky podle logiky vzoru se liší počet ok, takže při uzavírání nemáme 24 ok, ale o 2 oka méně).

Výstřih levá strana:
Nyní pleteme přes 39 (41/47) ok levé poloviny dílu = konec řady dál. V každé následující rubové řadě necháme na konci řady 1 x 5, 1 x 3, 1 x 2 a 5 x 1 oka neupletená na levé jehlici stát, práci vždy otočíme s 1 zdvojeným okem a pleteme řadu zpátky.

Náramenice levá strana:
Po 51 cm od začátku zbylých 22 (26/32) ok uzavřeme. 44 (49/52) ok výstřihu odložíme.

Rukáv:
Začneme na 44 (60/60) ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 4 řady vzorem lemu. Pak pokračujeme na jehlicích č. 4,5 základním vzorem v následujícím rozdělení ok.

Postranní rukávové rozšíření:
Nyní přidáváme v každé 6. (8. /střídavě v každé 6. a 4.) řadě oboustranně 14 (10/14) x 1 oko a přidaná oka zapracujeme do základního vzoru = 72 (80/88) ok. Po 36 (33/30) cm od začátku oka volně uzavřeme. Druhý rukáv upleteme stejně.

Dohotovení:
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy pletacím stehem, vsadíme rukávy do označených míst. Postranní a rukávové švy sešijeme matracovým stehem, přičemž dole necháme rozparek ve výši cca 5 cm otevřený. Okraje rozparku obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků.

Lem výstřihu:
Odložená oka předního a zadního dílu nabereme na kruhovou jehlici č. 4,5 a mezi nimi nabereme z ramenních švů ještě po 2 okách. Pleteme 1 kruhovou řadu hladce 1 kruhovou řadu obrace, pak oka volně uzavřeme.

© Schoeller Süssen GmbH
for „fashion & style“

AUSTERMANN®
fashion & style

	= 1 hladce
	= 1 obrace
	= 1 nahodit
	= 2 hladce splést
	= 2 oka přehozeně splést: 1 oko hladce sejmout, následující oko uplést hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout
	= 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 3 hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce

© Schoeller Süssen GmbH
for „fashion & style“

AUSTERMANN®
fashion & style


11 (14/ 17)
22 (24/26)
11 (14/ 17)
cm
2
17 (19/ 21)
zadní díl
55 (57/ 59)
40
11
44 (52/60)


34 (38/42)
cm
rukáv
36 (33/ 30)
7 (5/ 7)
20 (28/28)
7 (5/ 7)


11 (14/ 17)
22 (24/26)
11 (14/ 17)
cm
8
17 (19/ 21)
přední díl
43 (45/ 47)
34
5
44 (52/60)


28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MS = 16 ok